

Упатство за инсталација на драјвери за токен и CAPICOM компонентата потребни за потпишување на налози

Инсталација на PKI-Client (за Alladin ili SafeNet USB TOKEN)

За да може оперативниот систем на компјутерот да го препознае токенот, потребно е да се инсталираат соодветни драјвери за него.

Доколку користите 32 битен оперативен систем (Windows XP, Vista, Windows 7 32-bits) стартувајте ја датотеката **PKIClient-x32-5.1.msi**.


Доколку користите 64 битен оперативен систем (Windows XP, Vista, Windows 7 64-bits) стартувајте ја датотеката **PKIClient-x64-5.1.msi**.

Понатамошните чекори се идентични и во двата случаи.


1. На следниот екран кликнете на копчето **Next>**




2. На следниот екран кликнете на копчето **Next>**



3. На следниот екран одберете ја опцијата „I accept the licence agreement“ и кликнете на копчето **Next>**



4. На следниот екран кликнете на копчето **Next>**



5. И на последниот екран кликнете на копчето **Finish**




Доколку се појави порака за рестартирање на компјутерот, направете рестарт.

Промена на лозинка на токен

Од безбедносни причини потребно е да се направи промена на иницијалната лозинка на токенот. За таа цел стартувајте ја апликацијата “eToken Propertis”. Патеката до оваа апликација е: Start -> All programs -> eToken -> eToken PKI Client -> eToken Propertis

На екранот што ќе се појави одберете ја опцијата “Change eToken Password”



На следниот екран во полето “Current eToken Password” внесете ја иницијалната лозинка на токенот: **procredit.0**

Во полето “New eToken Password” внесете ја Вашата нова лозинка која мора да содржи најмалку една мала буква, најмалку една голема буква и најмалку една цифра.

Истат лозинка внесете ја и во полето “Confirm New eToken Password”.

Доколку и во двете полиња имате внесено идентична комплексна лозинка, копчето ОК ќе стане достапно за да може да кликнете на него.

Како потврда за комплексноста на Вашата лозинка може да Ви послужи индикаторот кој се наоѓа десно од овие две полиња. Кога индикаторот ќе достигне вредност од 100% тоа е доказ дека новата лозинка ја задоволува комплексноста на токенот.

Change Password: eToken

Change Password eToken

Current eToken Password: [password field]

New eToken Password: [password field]

Confirm New eToken Password: [password field]

Progress indicator: 100%

Password must meet token defined complexity requirements.

Current Language: EN

OK Cancel

Како доказ дека е направена успешна промена на лозинката се појавува следниот екран

Change Password

Password changed successfully

OK

Инсталација на драјвери за GEMALTO USB TOKEN


Ако користите оперативен систем Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, приклучето го токенот во компјутер, почекајте маклу и автоматски ќе се инсталираат соодветните драјвери за токенот.

Доколку користите оперативен систем Windows XP и драјверите за токенот не се инсталираат автоматски, потребано е да се инсталира Microsoft Base Smart Card Package кој може да го стартувате од менито од левата страна и тоа:

Gemalto 32 bit за Windows XP 32 битна верзија и
Gemalto 64 bit за Windows XP 64 битна верзија

Самата инсталација е едноставна.







Промена на лозинка на токен Gemalto

Ако користите оперативен систем Windows Vista, Windows 7 или Windows 8, кликнете истовремено на копчињата CTR+ALT+DELETE и одберете ја опцијата "Change a password" како што е покажано на долната слика.



Кликнете на иконата “Smart Card PIN Change”




Во првото поле внесете ја иницијалната лозинка 0000 , а во следните две полиња внесете ја новата лозинка кои Вие сами ја одредувате.




Доколку е внесено коректно ќе ја добиете пораката за успешно променета лозинка.



За промена на лозинка на токенот во оперативен систем Windows XP, потребно е од менито start да ја одберете опцијата Run (или со клик на копчњата windows+R) и напишете pintool



Во првото поле ја внесувате иницијалната лозинка 0000 , а во следните две полиња новата лозинка кои Вие сами ја одредувате.




The image shows a Windows-style dialog box titled "Smart Card PIN Tool". It has a blue title bar with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there are two tabs: "Change PIN" (which is selected) and "Unblock". The main area of the dialog contains the following text: "To change your Smart Card PIN, enter the old PIN and the desired new PIN and press the 'Change PIN' button below." Below this text are three input fields, each with a label to its left: "Old PIN" with a field containing four black dots; "New PIN" with a field containing six black dots; and "Confirm New PIN" with a field containing six black dots. Below these fields is a button labeled "Change Pin", which is circled with a black oval. At the bottom right of the dialog is a "Close" button.


Инсталација на CAPICOM компонентата потребна за потпишување на налозите

За да можете да потпишете налог потребно е да се инсталира и CAPICOM компонентата. За инсталација на оваа компонента стартувајте ја датотеката: **CAPICOM-KB931906-v2102.exe** која се наоѓа на CD-то или од левата страна на менито на линкот “Capicom компонента”.


1. На следниот екран кликнете на копчето **Next>**




2. Одберете ја првата опција и кликнете на копчето **Next>**




3. На следният екран кликнете на копчето **Next>**



4. На следният екран кликнете на копчето **Install**



5. И на последниот екран кликнете на копчето **Finish**




Доколку се појави порака за рестартирање на компјутерот, направете рестарт.


Финални подесувања на интернет пребарувачот Microsoft Internet Explorer

Извршувањето на електронските трансакции е возможно само преку интернет пребарувачот **Microsoft Internet Explorer** и оперативните системи Windows 98SE, Windows XP , Windows Vista и Windows7. За таа цел потребно е да се направат следниве сетирања на опциите кај овој пребарувач.


Од менито **Tools** одберете ја опцијата **Internet options** , потоа во менито **Security** одберете ја иконата **Trusted sites** и кликнете на копчето **Sites**.



Во првото поле напишете ја адресата за електронско банкарство на ПроКредит Банка <https://ebank.pcb.com.mk> и кликнете на копчето **Add**




а потоа на копчето **Close**.




Доколку користите Microsoft Internet Explorer верзија 7.x или понова потребно е да се направи и следново сетирање.


Од менито **Tools** одберете ја опцијата **Internet options** , означете ја иконата „Trusted sites“ и потоа кликнете на копчето **Custom level...**



Во делот каде што се опциите за **ActiveX controls and plug-ins**, за **Allow previously unused ActiveX controls to run without prompt** одберете ја опцијата **Enable**, како што е прикажано на сликата подолу.



Во истата секција за **ActiveX controls and plug-ins**, за **Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for scripting** одберете ја опцијата **Enable**, како што е прикажано на сликата подолу.



Потоа кликнете на копчето **OK** и направете рестарт на интернет пребарувачот со цел да се сочуваат промените.

За сите дополнителни прашања може да не контактирате преку интернет на следнава e-mail адреса: e-bank@procreditbank.com.mk или телефонски на 02 / 2446 000.